

Řešení problémů

1. Oprava chyb při selhání bootování (RHEL/CentOS 7, 8)

1.1. Poškozený master boot record (MBR) nebo chybějící soubory v /boot/efi oddílu

1. Nabootujte z instalačního zdroje (live CD, instalační DVD nebo síť).
2. Až se zobrazí nabídka zavaděče jádra, vyberte položku „rescue“ pomocí kláves se šipkami nahoru/dolů.
3. Vyberte možnost 1 (Continue) a stisknutím klávesy „Enter“ připojte systém pod „/mnt/sysimage“.
4. Stisknutím klávesy „Enter“ otevřete shell.
5. Změňte kořenový souborový systém na „/mnt/sysimage“:

```
sh-4.4# chroot /mnt/sysimage
```

6. Přeinstalujte zavaděč jádra GRUB 2 do MBR bootovacího zařízení:

```
sh-4.4# grub2-install /dev/sda
```

nebo přeinstalujte balíčky „grub2-efi“ a „shim“:

```
sh-4.4# yum reinstall grub2-efi shim
```

7. Ukončete chroot a rescue shell:

```
sh-4.4# exit
```

```
sh-4.4# exit
```

(Systém se restartuje, provede úplné přenastavení bezpečnostního kontextu SELinuxu a poté se znovu restartuje.)

1.2. Chybné záznamy v konfiguračním souboru pro GRUB 2

A. Použití záchranného režimu

1. Restartujte systém.

2. Až se zobrazí nabídka zavaděče jádra, vyberte položku „rescue“ pomocí kláves se šipkami nahoru/dolů.
3. Přihlaste se do záchranného režimu.
4. Vytvořte nový konfigurační soubor pro GRUB 2:

```
# grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
```

(na systému s firmwarem BIOS)
nebo

```
# grub2-mkconfig -o /boot/efi/EFI/${ID}/grub.cfg
```

(na systému s firmwarem UEFI)

5. Restartujte systém:

```
# reboot
```

B. Použití GRUB 2 shellu

1. Restartujte systém.
2. Až se zobrazí nabídka zavaděče jádra, stiskněte libovolnou klávesu pro přerušování bootovacího procesu, kromě klávesy „Enter“.
3. Vyberte jádro pomocí kláves se šipkami nahoru/dolů.
4. Stiskněte klávesu „c“ pro spuštění GRUB 2 shellu.
5. Zaveďte XFS a LVM moduly:

```
grub> insmod xfs  
grub> insmod lvm
```

6. Zobrazte dostupná zařízení:

```
grub> ls  
(lvm/vg00-home_lv) (lvm/vg00-tmp_lv) (lvm/vg00-var_lv) (lvm/vg00-usr_lv)  
(lvm/vg00-root_lv) (lvm/vg00-swap_lv) (hd0) (hd0,msdos2) (hd0,msdos1)
```

7. Zobrazte informace o prvním diskovém oddílu na prvním disku:

```
grub> ls (hd0,msdos1)
      Partition hd0,msdos1: Filesystem type xfs, UUID
a5eeb5e9-9cd4-437c-b8bb-3d928a0daf5e - Partition start at 1024KiB - Total
size
524288KiB
```

8. Zobrazte obsah potenciálního bootovacího oddílu:

```
grub> ls (hd0,msdos1)/
efi/ grub2/ grub/ System.map-4.18.0-305.7.1.el8_4.x86_64
config-4.18.0-305.7.1.
el8_4.x86_64 vmlinuz-4.18.0-305.7.1.el8_4.x86_64 initramfs-0-
rescue-73a3b006041
74b4f9843524821768b43.img vmlinuz-0-rescue-73a3b00604174b4f9843524821768b43
ini
tramfs-4.18.0-305.7.1.el8_4.x86_64.img
initramfs-4.18.0-305.7.1.el8_4.x86_64kdu
mp.img
```

9. Nastavte bootovací oddíl:

```
grub> set root=(hd0,msdos1)
```

10. Zaveďte jádro a zadejte kořenový souborový systém:

```
grub> linux (hd0,msdos1)/vmlinuz-4.18.0-305.7.1.el8_4.x86_64
root=/dev/mapper/v
g00-root_lv
```

(Pro doplnění cesty k jádru použijte klávesu „Tab“.)

11. Zaveďte prvotní obraz RAM disku:

```
grub> initrd (hd0,msdos1)/initramfs-4.18.0-305.7.1.el8_4.x86_64.img
```

(Pro doplnění cesty k obrazu initramfs použijte klávesu „Tab“.)

12. Spusťte systém:

```
grub> boot
```

13. Vytvořte nový konfigurační soubor pro GRUB 2:

```
# grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
```

(na systému s firmwarem BIOS)

nebo

```
# grub2-mkconfig -o /boot/efi/EFI/${ID}/grub.cfg
```

(na systému s firmwarem UEFI)

14. Restartujte systém:

```
# reboot
```

1.3. Chybné záznamy v /etc/fstab

1. Restartujte systém.
2. Až se zobrazí nabídka zavaděče jádra, stiskněte libovolnou klávesu pro přerušení bootovacího procesu, kromě klávesy „Enter“.
3. Vyberte jádro pomocí kláves se šipkami nahoru/dolů.
4. Stiskněte klávesu „e“ pro upravení položky.
5. Pomocí kurzorových kláves přejděte na řádek začínající slovem „linux“, „linux16“ či „linuxefi“.
6. Stisknutím klávesy „End“ přesuňte kurzor na konec řádku.
7. Doplněte „systemd.unit=emergency.target“ pro bootování do nouzového režimu.
8. Stiskněte klávesy Ctrl+x pro spuštění systému s upraveným nastavením.
9. Přihlaste se do nouzového režimu.
10. Zkontrolujte, které souborové systémy jsou aktuálně připojeny:

```
# mount
```

11. Připojte kořenový souborový systém v režimu čtení a zápisu:

```
# mount -o remount, rw /
```

12. Připojte všechny souborové systémy uvedené v /etc/fstab:

```
# mount -a
```

13. Upravte /etc/fstab v případě chyb (neexistující UUID / přípojný bod či nesprávné volby připojení):

```
# vi /etc/fstab
```

14. Připojte znovu všechny souborové systémy a ověřte, zda je /etc/fstab v pořádku:

```
# mount -a
```

15. Restartujte systém:

```
# reboot
```

2. Oprava chyb při selhání přihlášení uživatele root

2.1. RHEL/CentOS 7, 8

1. Restartujte systém.
2. Až se zobrazí nabídka zavaděče jádra, stiskněte libovolnou klávesu pro přerušení bootovacího procesu, kromě klávesy „Enter“.
3. Vyberte jádro pomocí kláves se šipkami nahoru/dolů.
4. Stiskněte klávesu „e“ pro upravení položky.
5. Pomocí kurzorových kláves přejděte na řádek začínající slovem „linux“, „linux16“ či „linuxefi“.
6. Stisknutím klávesy „End“ přesuňte kurzor na konec řádku.
7. Doplněte „rd.break“ pro přerušení bootovacího procesu a získání příkazového řádku.
8. Stiskněte klávesy Ctrl+x pro spuštění systému s upraveným nastavením.
9. Po spuštění shellu z initramfs připojte souborový systém „/sysroot“ v režimu čtení a zápisu:

```
switch_root:/# mount -o remount,rw /sysroot
```

10. Změňte kořenový souborový systém na „/sysroot“ a spusťte nový shell:

```
switch_root:/# chroot /sysroot
```

11. Nastavte heslo uživatele root:

```
sh-4.4# passwd
```

12. Povolte obnovu bezpečnostního kontextu SELinuxu při příštím spuštění systému (pokud se SELinux používá):

```
sh-4.4# touch /.autorelabel
```

13. Ukončete shell:

```
sh-4.4# exit
switch_root:/# exit
```

(Systém pokračuje v bootování, provede úplné přenastavení bezpečnostního kontextu SELinuxu a poté se znovu restartuje.)

2.2. RHEL/CentOS 4, 5, 6

1. Restartujte systém.
2. Až se zobrazí nabídka zavaděče jádra, stiskněte libovolnou klávesu pro přerušení bootovacího procesu, kromě klávesy „Enter“.
3. Vyberte jádro pomocí kláves se šipkami nahoru/dolů.
4. Stiskněte klávesu „e“ pro upravení položky.
5. Pomocí kurzorových kláves přejděte na řádek začínající slovem „kernel“.
6. Stiskněte znovu klávesu „e“ pro upravení položky.
7. Doplňte „s“ nebo „single“ na konec řádku.
8. Stiskněte klávesu „Enter“ pro potvrzení změn a poté stisknutím „b“ spusťte systém s upraveným nastavením.
9. Nastavte heslo uživatele root.
10. Ukončete shell.

3. Oprava chyb při selhání instalace softwaru

```
"Kernel panic"
```

```
=>
```

```
# yum reinstall kernel
```

```
"Yum Error: database disk image is malformed"
```

=>

```
# yum clean dbcache
```

nebo

```
# yum clean all
```

```
"Depsolving loop limit reached" / "<package_name-versionX> is a duplicate  
with <package_name-versionY>"
```

(duplicitní balíčky z neúspěšné yum transakce)

=>

```
# yum-complete-transaction
```

nebo

```
# package-cleanup --cleandupes  
# yum update
```

nebo

```
# tar -cvzf /tmp/rpm_db.tar.gz /var/lib/{rpm,yum}  
# yum check duplicates 2> /dev/null | awk '/duplicate/ {print $NF}' | xargs  
rpm -e --justdb --nodeps  
# yum update
```

```
"error: rpmdbNextIterator: skipping h#..."
```

(poškozená RPM databáze)

=>

```
# lsof | grep /var/lib/rpm  
# rm -f /var/lib/rpm/__.db*  
# tar -cvzf rpmdb.tar.gz /var/lib/rpm  
# /usr/lib/rpm/rpmdb_verify /var/lib/rpm/Packages  
# mv /var/lib/rpm/Packages{,.broken}  
# /usr/lib/rpm/rpmdb_dump /var/lib/rpm/Packages.broken |  
/usr/lib/rpm/rpmdb_load /var/lib/rpm/Packages
```

```
# /usr/lib/rpm/rpmdb_verify /var/lib/rpm/Packages
# rm -f /var/lib/rpm/Packages.broken
# rpm --rebuilddb
# rpm -qa > /dev/null
```

4. Oprava chyb při selhání spuštění souboru

```
"No execute permissions for /bin/chmod"
```

=>

```
# setfacl -m u::rwx,g::rx,o::rx /bin/chmod
```

nebo

```
# cp /bin/chmod /bin/chmod.broken
# install -m 0755 /bin/chmod.broken /bin/chmod
# rm -f /bin/chmod.broken
```

nebo

```
# perl -e 'chmod 0755, "/bin/chmod"'
```

nebo

```
# /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 /bin/chmod +x /bin/chmod
```

nebo

```
# rpm -qf /bin/chmod
coreutils-8.30-8.el8.x86_64
# yum reinstall coreutils
```

nebo

```
# cp /bin/ls /bin/ls.old && cat /bin/chmod > /bin/ls.old && /bin/ls.old 755
/bin/chmod && rm -f /bin/ls.old
```

nebo zkopírujte soubor z jiného serveru:

```
# scp <uzivatel>@<IP>:/bin/chmod /tmp
# mv /tmp/chmod /bin
# chown root:root /bin/chmod
```

From:

<https://prompt.cz/> - **Prompt.cz**

Permanent link:

<https://prompt.cz/reseni-problemu>

Last update: **2023/02/13 15:53**

